

Dokumentation zur Durchführung eines Online-Jahresupdates zu Vaillant winSOFT, Version 6.0

► Achtung

Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob Ihre Daten ordnungsgemäß gesichert sind und Sie für den Fall der Fälle über eine aktuelle Datensicherung verfügen.

Legen Sie Ihren Lieferschein des Update-Anschreibens mit dem Freischaltsschlüssel bereit.

Update Vaillant winSOFT Version 6.0 (Jahresupdate)

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute erhalten Sie die Zugangsdaten zum kostenlosen Online-Update Vaillant winSOFT Version 6.0.

Ihr Freischaltungs-Schlüssel der Online-Versionskontrolle für die SN: lautet:

Eine kurze Update-Anleitung sowie die aktuellen Hard- und Softwarevoraussetzungen finden Sie unter www.kwpstart.de/jahresupdate.

Bitte prüfen Sie Ihr System vor dem Update gemäß den Voraussetzungen unter www.kwpstart.de und stellen Sie ein funktionierende Datensicherung sicher!

Bitte beachten Sie, dass Sie noch mit einem älteren, abgekündigten Lizenzierungsverfahren arbeiten! Über die KWP Web-Lizenz steht ein vereinfachtes Verfahren zur Verfügung.


Registrieren Sie sich noch heute für die kostenfreie Umstellung:
<https://www.kwpsoftware.de/umstellung-auf-web-lizenz/>

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Software Hotline Tel: 02191 / 4489810 oder software.hotline@vaillant.de.

Anmerkung: Wenn Sie auf Weblizenz umstellen ist keine Freischaltung per Update-Lieferschein mehr erforderlich. Ihre Weblizenz stellt neue Versionen automatisch zum Download bereit.

Um die Installation des Jahresupdates der Version 6.0 starten zu können, wird vorausgesetzt, dass Sie einen bestehenden Pflegevertrag haben und außerdem die Version 5.9 korrekt installiert ist. Erst dann erscheint unter Online – Versionskontrolle auf der rechten Seite der Button für die Version 6.0.

Hinweis: Kein anderer Benutzer sollte während des Updates im Programm Vaillant winSOFT angemeldet sein, auch externe Programme wie das bnInfocenter schließen.



Nach Klick auf den Button „Update 60“ öffnet sich ein Fenster, wenn keine Weblizenz im Einsatz ist. In dieses Fenster tragen Sie nun Ihren Freischaltungs-Schlüssel für den Versionswechsel ein. Diesen finden Sie auf dem Lieferschein des Update-Anschreibens.

Anschließend bestätigen Sie mit Klick auf „OK“.

Nach erfolgreicher Freigabe wird der Update-Download automatisch gestartet. Bitte führen Sie das Update an diesem Arbeitsplatz vollständig bis zum Ende durch und starten das Programm dann an diesem Arbeitsplatz neu. Es erfolgt das Netzwerk-Update. Vor dem ersten Programmstart werden Datenbank-Anpassungen automatisch vorgenommen.

Verwendung eines Dongles

Falls Sie einen Dongle als Lizenztyp verwenden, erfolgt eine Abfrage vor dem ersten Start des Programms. Ebenso wie den Freischaltungs-Schlüssel finden Sie den Lizenzcode Aktivierungsschlüssel auf Ihrem Lieferschein. Geben Sie den Aktivierungsschlüssel in das Fenster ein und bestätigen Sie mit „OK“.

Anschließend können Sie sich wie gewohnt im Programm anmelden.

Arbeitsplätze im Netzwerk aktualisieren

Erst wenn das Update erfolgreich an diesem Arbeitsplatz durchgelaufen ist, können Sie weitere Arbeitsplätze in Ihrem Netzwerk aktualisieren.

Hierzu muss das Programm an den weiteren Arbeitsplätzen wie gewohnt geöffnet werden. Das Netzwerk-Update startet dann automatisch. Sobald dieses erfolgreich durchgelaufen ist, wurde auch hier der Arbeitsplatz aktualisiert.

Sollte das Netzwerk-Update nicht selbst starten, so starten Sie bitte die `bnNETNetzwerkUpdate.exe`-Datei aus dem Ordner **C:\Programme\winsoft2local** bzw. **C:\Programme(x86)\winsoft2local**.

Multistart

Bei Verwendung eines Multistarts sind folgende Schritte für das Update notwendig:

Die Einträge Multistart und UNC in der `bnwinlocal.ini` im Verzeichnis **C:\Programme\winsoft2local** bzw. **C:\Programme(x86)\winsoft2local** deaktivieren. Anschließend das Online-Update lokal über den Button bei der Online-Versionskontrolle (wie oben beschrieben) durchführen. Auch hier muss der Freischaltungs-Schlüssel eingegeben werden.

Nachdem das Update der Version 6.0 eingespielt wurde, können die Einträge der `bnwinlocal.ini` wieder aktiviert werden.

Wichtiger Hinweis

Prüfen Sie bitte auch die Systemvoraussetzungen bezüglich der SQL-Datenbankversion. Im Hauptprogramm erhalten Sie entsprechende Hinweise, sollte die Version veraltet sein.